

Perguntas frequentes

Quantas espécies cada medidor pode armazenar?

- O **L5300/L5200** pode armazenar até **55 espécies**.
- O **L622** pode armazenar até **32 espécies**.

Como posso evitar que meu medidor desligue enquanto estiver conectado ao WoodStat Pro?

- O **L5300** permanecerá ligado enquanto estiver conectado ao seu PC através do cabo USB fornecido.
- Para o **L622**, é recomendável ajustar o medidor para **Modo de calibração** enquanto estiver conectado. Quando terminar, certifique-se de **sair do modo de calibração** para evitar o esgotamento da bateria, pois o medidor não desligará automaticamente neste modo.

O que acontece com meus dados no medidor depois que eu os carrego?

Seus dados permanecerão no medidor. O usuário pode decidir excluí-los ou deixá-los no medidor. Recomendamos fazer backup dos seus dados no WoodStat Pro antes de excluir os dados do seu medidor.

Os cabos de conexão para o L5300 e o L622 são os mesmos?

Não, os cabos de conexão são diferentes e incompatíveis entre si.

O cabo de conexão carrega as baterias recarregáveis do L5300?

Não, as baterias devem ser recarregadas com o cabo de carregamento fornecido fora do L5300.

Por que não há registros de data e hora para minhas leituras do L622?

O L622 mais antigo não tem a capacidade de registrar hora e data para cada leitura. Há um carimbo de data/hora para cada grupo.

Como posso visualizar o Guia de Início Rápido sem reiniciar o programa?

Clique na aba Ajuda na parte superior da tela e selecione o ícone azul chamado "Guia de Início Rápido".

Como faço para atualizar meu medidor depois que a mensagem de atualização desaparece?

Para atualizar seu medidor depois que o pop-up desaparecer:

1. **Clique com o botão direito** no nome do medidor.
2. Selecione **Configurações**.
3. Clique na **seta suspensa** ao lado de **Avançado**.
4. Escolha **Atualizar Firmware**.

O que devo fazer depois de importar dados do meu medidor?

- Organize seus dados:

- **Colocando-os em arquivos separados** com diferentes números de grupo.
- **Criando um relatório** selecionando seus dados, clicando na guia **Dados** na parte superior da janela e escolhendo seu formato de arquivo preferido (**PDF, CSV ou XLS**).