



Jak korzystać z aplikacji Wagner Sentry


Wagner Sentry to wielofunkcyjna aplikacja na urządzenia mobilne, stworzona do sterowania i pobierania danych zapisanych w bezprzewodowych rejestratorach wilgotności względnej i temperatury firmy Wagner Meters. Aplikacja łączy się przez Bluetooth z wbudowanym rejestratorem danych podłóg drewnianych Floor Sentry oraz drugą edycją urządzenia do rejestrowania danych Wagner Meters, Smart Logger v2.

WAŻNE: Urządzenia te mogą być połączone tylko z jednym urządzeniem mobilnym na raz.



Krok 1


Pobierz bezpłatnie aplikację Wagner Sentry w sklepie Apple App Store lub Google Play.



Krok 2


Dla użytkowników iOS:

Otwórz aplikację i wybierz „OK”, gdy pojawi się monit o zezwolenie na Bluetooth. Aplikacja Wagner Sentry wymaga Bluetooth, aby połączyć się z urządzeniami w zasięgu.




Krok 3

Powinieneś zobaczyć ekran Urządzenia. Wybierz przycisk „+ Dodaj urządzenia”, aby rozpocząć dodawanie nowego urządzenia.




W przypadku użytkowników Androida wyświetli się okno podręczne ustawień lokalizacji. Wybierz „Podczas korzystania z aplikacji”. Musisz włączyć tę opcję, aby otrzymywać powiadomienia alarmowe z urządzeń rejestrujących dane, gdy aplikacja nie jest uruchomiona.




Krok 3 ciąg dalszy


Następnie wyświetli się komunikat pop-up z prośbą o dostęp do Bluetooth. Wybierz „Zezwól”, aby udzielić odpowiedniego dostępu.



Spowoduje to przejście do ekranu Dodaj urządzenia, który wyświetli wszystkie urządzenia w zasięgu Bluetooth. Wybierz urządzenie(a), które chcesz dodać. Następnie kliknij „Dodaj teraz/+”, aby zakończyć ten proces i wrócić do ekranu Urządzenia.




Aplikacja automatycznie zsynchronizuje wszystkie informacje i po zakończeniu synchronizacji wyświetli znacznik wyboru po prawej stronie nazwy urządzenia.




Krok 4

Aby uzyskać dostęp do bieżących danych lub zmienić ustawienia urządzenia, wybierz urządzenie.

Użytkownicy systemu Android: jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, wybierz opcję „Tak” w wyświetlonym oknie podręcznym, aby udzielić uprawnień dotyczących lokalizacji w tle.



Spowoduje to przejście do ekranu informacji o aplikacji w ustawieniach telefonu. Na tym ekranie wybierz „Uprawnienia” > „Lokalizacja” > „Zezwalaj cały czas”. Po udzieleniu uprawnień wybierz strzałkę wstecz, aż wrócisz do aplikacji Wagner Sentry.




Dla użytkowników iOS: Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, wybierz „Tak” w wyświetlonym oknie podręcznym, aby włączyć alarmy. Następnie wybierz „Zezwól”, aby zezwolić na powiadomienia o alarmach dla urządzeń, które skonfigurujesz później.

Krok 4 ciąg dalszy



Spowoduje to przejście do ekranu Podsumowanie danych. Na górze strony będzie domyślna nazwa urządzenia, którą może zdefiniować użytkownik (wyjaśniono w kroku 7). Następnie zobaczysz datę i godzinę ostatniej synchronizacji urządzenia z aplikacją. Będzie ona wyświetlana na czerwono, jeśli nie jest to bieżący odczyt (chyba że ustawienia urządzenia zostały zmienione przez inny telefon lub minęło więcej niż 24 godziny od ostatniego odczytu). Możesz wybrać

„Odśwież dane” w prawym górnym rogu, aby zsynchronizować i uzyskać bieżące odczyty.”




Następnie zobaczysz ostatnie zsynchronizowane odczyty temperatury i RH. W razie potrzeby możesz wybrać wyświetlanie wykresów dla danych RH i/lub temperatury, przełączając żądane parametry. (Uwaga: Kolory pokazane na wykresie odpowiadają przyciskom przełączającym nad wykresem.) Użyj funkcji szczypania, aby powiększyć na wykresie, aby powiększyć lub pomniejszyć wyniki danych. Użyj przycisków na pasku aplikacji u dołu ekranu, aby poruszać się między czterema

różnymi opcjami ekranu ustawień danych i urządzenia.




Krok 5

Wybierz drugą ikonę (📅) na dole, aby przejść do ekranu Dane, gdzie możesz filtrować dane na podstawie określonego zakresu dat. Filtrowanie danych zmienia listę wyświetlanych punktów danych, a także umożliwia przeglądanie przefiltrowanych danych w formie wykresu po wybraniu opcji „Wyświetl wykres”.




Możesz wyczyścić filtr w dowolnym momencie, wybierając opcję „Wyczyść filtr”.




Krok 6

Wybierz trzecią ikonę (📍) na dole, aby przejść do ekranu Lokalizacja. Aplikacja Wagner Sentry daje możliwość wskazania lokalizacji urządzenia. Można to zrobić na dwa sposoby: albo zsynchronizować z lokalizacją urządzenia mobilnego, albo wprowadzić adres fizyczny.



Po ręcznym wpisaniu adresu kliknij ikonę „Zapisz” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.




Krok 7

Wybierz czwartą ikonę (⚙️) na dole, aby przejść do ekranu Ustawienia urządzenia. Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, możesz zmienić nazwę urządzenia w tych ustawieniach.


Na ekranie Ustawienia urządzenia możesz również:

- Zsynchronizować ponownie swoje dane, wybierając ikonę „Odśwież dane” w prawym górnym rogu ekranu.
- Ustawić żądaną częstotliwość odczytów
- Ustawić górny i dolny zakres progu alarmu czujnika dla temperatury i wilgotności względnej
- Ustawić „Częstotliwość odczytu alarmu” (częstotliwość, z jaką będą wykonywane odczyty po przejściu urządzeń w stan alarmu)
- **WAŻNE – Dotyczy wyłącznie urządzeń Floor Sentry!** Po wykonaniu instrukcji instalacji na stronach 1–2 podręcznika kliknij „Install Device”. Spowoduje to wyczyszczenie istniejących danych, tak aby urządzenie przechowywało tylko dane zebrane po instalacji.



UWAGA: W przypadku czujników domyślne wartości progowe alarmu wynoszą 30–50% RH i 60–80 stopni Fahrenheita.

Zapisywanie: Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w progach alarmowych czujnika lub częstotliwości odczytu ikona „Zapisz” (💾) zastąpi ikonę „Odśwież dane” w prawym górnym rogu. Kliknij ją, aby zapisać wszystkie wprowadzone zmiany.



Wyjaśnienie ekranu urządzeń


Na głównym ekranie Urządzenia symbol „FS” (FS) lub „SL” (SL) po lewej stronie nazwy urządzenia wskazuje, czy jest to urządzenie Floor Sentry czy Smart Logger v2.

Czerwony wykrzyknik (!) po prawej stronie nazwy urządzenia oznacza, że przekroczono jeden lub więcej ustawionych progów alarmowych.


Uwaga: urządzenie monitoruje czujnik(i) co 15 minut i w razie potrzeby uruchomi alarmy. Te kontrole nie są zapisywane w pamięci, chyba że uruchomiły alarm, i rejestrują dane tylko na podstawie częstotliwości określonej przez użytkownika.

Biała ikona odświeżania na zielonej (↺) wskazuje, że są nowe dane dla urządzenia, które można zsynchronizować. Naciśnięcie tego przycisku ponownie synchronizuje aplikację z danymi z urządzenia.

Biała ikona znacznika wyboru na zielonym tle (✓) oznacza, że dane z urządzenia są aktualne i nie trzeba ich synchronizować. Uwaga: Jest to dokładne, jeśli telefon ma najnowsze ustawienia urządzenia.




Aby zapisać informacje o urządzeniu do późniejszego wykorzystania, możesz skorzystać z funkcji „Archiwizuj”, przesuwając pasek urządzenia w prawo (iOS) lub naciskając go długo (Android).




Jeśli później zechcesz uzyskać dostęp do zarchiwizowanego urządzenia, po prostu dotknij opcji „Zarchiwizowane”, aby uzyskać dostęp do tego urządzenia w celu jego przeglądania, edycji lub przywrócenia statusu „Bieżące”.

Na ekranie „Zarchiwizowane” możesz przywrócić urządzenie z powrotem do bieżącej listy „Urządzenia”, przesuwając pasek w prawo (iOS) lub naciskając długo (Android).



Wyjaśnienie menu urządzeń

Ikona menu w prawym górnym rogu ekranu Urządzenia (przedstawiona trzema poziomymi paskami) jest Twoim ogólnym narzędziem nawigacyjnym. Dotknij tej ikony, aby uzyskać dostęp do menu podręcznego z trzema opcjami: „Generuj raport”, „Ustawienia” i „Pomoc”.




Ustawienia

Otwórz menu główne i wybierz „Ustawienia”. Tutaj możesz wybrać 24-godzinny czas i/lub jednostki metryczne, jeśli chcesz. Domyślne ustawienia mają taki sam format jak ustawienia telefonu.


Pomoc

Otwórz menu główne i wybierz „Pomoc”, aby obejrzeć streszczenie tej instrukcji w formie wideo.





Generuj raport


Aby wygenerować raport PDF, który możesz wysłać klientowi i sobie (zawsze zalecane), wybierz menu w prawym górnym rogu. Następnie wybierz „Generuj raport” i wybierz konkretne urządzenie (a), dla którego chcesz wygenerować raport. Wybierz „Dalej”.




Wprowadź nazwę raportu (wymagane) i wybierz zakres dat, dla którego chcesz dostarczyć dane. Następnie wybierz „Eksportuj do PDF”.

Przykładowy raport PDF dla Floor Sentry





W przypadku urządzeń z systemem iOS wybierz ikonę (📎) w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz aplikację, za pomocą której chcesz wysłać raport e-mailem.



W przypadku urządzeń z systemem Android wybierz trzy kropki (w prawym górnym rogu), aby wysłać raport PDF e-mailem.



**WAGNER
METERS**
Unleash Your Expertise

WagnerMeters.com

Liczniki Wagnera
326 Pine Grove Road
Rogue River, OR 97537
United States
info@wagnermeters.com