



WOODSTAT

QUICK START GUIDE

PRO



**WAGNER
METERS**
Unleash Your Expertise




WOODSTAT

QUICK START GUIDE

PRO



**WAGNER
METERS**
Unleash Your Expertise



1.) Connectez l'humidimètre à l'ordinateur grâce au câble fourni. Appuyez ensuite sur le bouton « Connecter ».



WOODSTAT PRO

Quick Start Guide



Type here to search



**2.) L'indication
« Importation rapide »
apparaît. Sélectionnez
« Oui » pour importer
toutes les données de
l'humidimètre dans un
seul fichier, ou « Non »
pour importer les groupes
dans des fichiers séparés.**

Quick Import


?

Would you like to do a quick import?

Yes

No

Quick Start Guide



3.) Une fois que vous aurez utilisé la fonction « Importation rapide », les données seront automatiquement enregistrées dans un dossier nommé avec la date et l'heure de l'importation.

Data Folder : /Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Comments

Summary Histogram Details

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

4.) Cliquez sur « Résumé », « Histogramme » ou « Détails » pour afficher les données dans le dossier sélectionné.

 Disconnect

 Settings

 Import Data

 Import Species

 Create Folder

Type here to search

 Data Drive

 My Data folder #1

 Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

 Species

 Meter

Data Folder : /Data Drive


Comments

Summary Histogram Details

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

5.) Nommez votre humidimètre et personnalisez ses paramètres en cliquant sur « Paramètres » pour commencer.

 **First Time Connect**
We noticed that this meter has never been connected before, would you like to name the meter?

 Setting  Close

FileMetersDataSpeciesHelp

Disconnect

Settings

Import Data

Import Species

Create Folder

Type here to search

Data Drive

My Data folder #1

Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Species

Meter

Data Folder : /Data

Comments

Summary

Hist

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDD
5	15.8	3.5
6	17.8	0.4
7	14.6	1.3
8	16.1	0.3
	12.4	0.3
	14.6	1.7
	17.2	1.2
	15.2	2.7

METER SETTINGS

INTERNAL METER SETTINGS

Meter Number

8

Meter Name

Wanger Meters

Meter Time

6/11/2025 1:00:53 PM

System Time

6/11/2025 1:00:53 PM

Last Calibration Time

6/3/2025 12:48:45 PM

Firmware Version

V 10.1.1

METER INFORMATION

Meter Number

8

Meter Name

Wanger Meters

Guid

b6e9e886-4bf9-4e64-b6b7-f0742f3374ce

Species Capacity

55

Meter Type

L5xxx

ADVANCED

Save

Exit

6.) Nommez votre humidimètre et attribuez-lui un numéro.

(Options avancées) Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher les boutons « Mettre à jour le micrologiciel », « Réinitialiser aux paramètres d'usine » et « Effacer les données de l'humidimètre ».

7.) Cliquez pour enregistrer les modifications apportées à l'humidimètre.

File

Meters

Data

Species

Help

Disconnect

Settings

Import Data

Import Species

Create Folder

Meter

Type here to search

Data Drive

My Data folder #1

Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Species

Meter

New Folder

Rename

Delete

Cut

Copy

Paste

Export

VIEW/PRINT

8.) Pour générer un rapport succinct, faites un clic droit sur « Disque de données » ou sur un dossier spécifique.

Data Folder : /Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Comments

Summary

Histogram

Details

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
10	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
11	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

9.) Cliquez sur « Visualiser/Imprimer » pour afficher les dossiers sélectionnés « Résumé » et « Histogramme ».



10.) Pour imprimer le rapport, cliquez sur « Imprimer ».



Type here to search

- Data Drive
 - My Data folder #1
 - Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM
- Species
- Meter

Print/Export

Print

Export to PDF

11.) Cliquez sur « Exporter » pour enregistrer l'aperçu du résumé et de l'histogramme au format PDF.




Woodstat Pro Report

Page 1 of 1

Begin: 06/11/2025 12:04:36
End: 06/11/2025 12:15:41

GROUP	AVGMC	STDDEV	HIGH	LOW	READINGS	SPECIES	SG	BEGIN TIME	END TIME
/Data/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM									
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.40	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.40	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.50	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.50	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.40	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM
10	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.40	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM
11	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.50	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM

Histogram



END TIME

COMMENTS

1/2025 12:05:10 PM

1/2025 12:05:46 PM

1/2025 12:06:25 PM

1/2025 12:06:51 PM


1/2025 12:14:04 PM

1/2025 12:14:37 PM

1/2025 12:15:41 PM

1/2025 12:15:41 PM

STATS



File **Meters** Data Species Help


Disconnect Settings Import Data Import Species Create Folder

Type here to search

- Data Drive
 - My Data folder #1
 - Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM
 - Species
 - Meter**
 - Fredrico
 - Wanger Meters**

NUMBER	NAME	SPECIES	SG	SPECIES CAPACITY	LAST CALIBRATION TIME	METER TYPE
17	Fredrico	Fir, White	0.39	55	5/28/2025 2:04:32 PM	L5xxx
8	Wanger Meters	Douglas Fir	0.48	55	6/3/2025 12:48:45 PM	L5xxx

12.) Para desconectar seu medidor, clique em “Medidores” no menu superior e selecione “Desconectar”. Para visualizar as alterações do medidor, desconecte o cabo USB.



1.) Connectez l'humidimètre à l'ordinateur grâce au câble fourni. Appuyez ensuite sur le bouton « Connecter ».




WOODSTAT PRO

Quick Start Guide



Type here to search



**2.) L'indication
« Importation rapide »
apparaît. Sélectionnez
« Oui » pour importer
toutes les données de
l'humidimètre dans un
seul fichier, ou « Non »
pour importer les groupes
dans des fichiers séparés.**

Quick Import




Would you like to do a quick import?

Yes

No

Quick Start Guide



3.) Une fois que vous aurez utilisé la fonction « Importation rapide », les données seront automatiquement enregistrées dans un dossier nommé avec la date et l'heure de l'importation.

Data Folder : /Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Comments

Summary Histogram Details

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

4.) Cliquez sur « Résumé », « Histogramme » ou « Détails » pour afficher les données dans le dossier sélectionné.

Disconnect

 Settings

 Import Data

 Import Species

 Create Folder

Type here to search

Data Drive

My Data folder #1

Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Species

Meter

Data Folder : /Data Drive

Comments

Summary Histogram Details

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

5.) Nommez votre humidimètre et personnalisez ses paramètres en cliquant sur « Paramètres » pour commencer.

 **First Time Connect**

We noticed that this meter has never been connected before, would you like to name the meter?

Setting

Close

FileMetersDataSpeciesHelp

Disconnect

Settings

Import Data

Import Species

Create Folder

Type here to search

Data Drive

My Data folder #1

Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Species

Meter

Data Folder : /Data

Summary

Hist

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDD
5	15.8	3.5
6	17.8	0.4
7	14.6	1.3
8	16.1	0.3
	12.4	0.3
	14.6	1.7
	17.2	1.2
	15.2	2.7

METER SETTINGS

INTERNAL METER SETTINGS

Meter Number

8

Meter Name

Wanger Meters

Meter Time

6/11/2025 1:00:53 PM

System Time

6/11/2025 1:00:53 PM

Last Calibration Time

6/3/2025 12:48:45 PM

Firmware Version

V 10.1.1

METER INFORMATION

Meter Number

8

Meter Name

Wanger Meters

Guid

b6e9e886-4bf9-4e64-b6b7-f0742f3374ce

Species Capacity

55

Meter Type

L5xxx

ADVANCED

Save

Exit

6.) Nommez votre humidimètre et attribuez-lui un numéro.

(Options avancées) Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher les boutons « Mettre à jour le micrologiciel », « Réinitialiser aux paramètres d'usine » et « Effacer les données de l'humidimètre ».

7.) Cliquez pour enregistrer les modifications apportées à l'humidimètre.

FileMetersDataSpeciesHelp

Disconnect

Settings

Import Data

Import Species

Create Folder

Type here to search

Data Drive

My Data folder #1

Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Species

Meter

8.) Pour générer un rapport succinct, faites un clic droit sur « Disque de données » ou sur un dossier spécifique.

SummaryHistogramDetails

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
10	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
11	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

9.) Cliquez sur « Visualiser/Imprimer » pour afficher les dossiers sélectionnés « Résumé » et « Histogramme ».

10.) Pour imprimer le rapport, cliquez sur « Imprimer ».

Print/Export

Print

PDF Export to PDF


11.) Cliquez sur « Exporter » pour enregistrer l'aperçu du résumé et de l'histogramme au format PDF.

Woodstat Pro Report

Begin: 06/11/2025 12:04:36
End: 06/11/2025 12:15:41

GROUP	AVGMC	STDDEV	HIGH	LOW	READINGS	SPECIES	SG	BEGIN TIME	END TIME
/Data/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM									
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.40	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.40	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.50	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.50	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.40	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM
10	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.40	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM
11	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.50	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM

Histogram



END TIME

COMMENTS

1/2025 12:05:10 PM

1/2025 12:05:46 PM

1/2025 12:06:25 PM

1/2025 12:06:51 PM

1/2025 12:14:04 PM

1/2025 12:14:37 PM

1/2025 12:15:41 PM

1/2025 12:15:41 PM

STATS

File **Meters** Data Species Help

Disconnect Settings Import Data Import Species Create Folder

Type here to search

- Data Drive
 - My Data folder #1
 - Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM
 - Species
 - Meter**
 - Fredrico
 - Wanger Meters**

NUMBER	NAME	SPECIES	SG	SPECIES CAPACITY	LAST CALIBRATION TIME	METER TYPE
17	Fredrico	Fir, White	0.39	55	5/28/2025 2:04:32 PM	L5xxx
8	Wanger Meters	Douglas Fir	0.48	55	6/3/2025 12:48:45 PM	L5xxx

12) Pour déconnecter votre compteur, cliquez sur « Compteurs » dans le menu supérieur, puis sélectionnez « Déconnecter ». Pour consulter les modifications du compteur, débranchez le câble USB.