




WOODSTAT

QUICK START GUIDE

PRO



**WAGNER
METERS**
Unleash Your Expertise



1.) Conecta el medidor y el PC utilizando el cable proporcionado. A continuación, pulsa el botón "Conectar".



WOODSTAT PRO

Quick Start Guide



Type here to search



2.) Aparecerá el mensaje "Importación Rápida". Selecciona "Sí" para importar todos los datos del medidor en un solo archivo, o "No" para importar grupos en archivos separados.

Quick Import



Would you like to do a quick import?

Yes

No

Quick Start Guide



3.) Una vez utilizada la función "Importación Rápida", los datos se guardarán automáticamente en una carpeta nombrada con la fecha y hora de la importación.

Data Folder : /Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Comments

Summary Histogram Details

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

4.) Haz clic en "Resumen", "Histograma" o "Detalles" para ver los datos en la carpeta seleccionada.

Disconnect

 Settings

 Import Data

 Import Species

 Create Folder

Type here to search

Data Drive

My Data folder #1

Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Species

Meter

Data Folder : /Data Drive

Comments

Summary Histogram Details

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

5.) Para empezar, asigna un nombre a tu medidor y personaliza su configuración haciendo clic en "Configuración".

 **First Time Connect**

We noticed that this meter has never been connected before, would you like to name the meter?

Setting

Close

FileMetersDataSpeciesHelp

Disconnect

Settings

Import Data

Import Species

Create Folder

Type here to search

Data Drive

My Data folder #1

Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Species

Meter

Data Folder : /Data

Comments

Summary

Hist

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDD
5	15.8	3.5
6	17.8	0.4
7	14.6	1.3
8	16.1	0.3
	12.4	0.3
	14.6	1.7
	17.2	1.2
	15.2	2.7

METER SETTINGS

INTERNAL METER SETTINGS

Meter Number

8

Meter Name

Wanger Meters

Meter Time

6/11/2025 1:00:53 PM

System Time

6/11/2025 1:00:53 PM

Last Calibration Time

6/3/2025 12:48:45 PM

Firmware Version

V 10.1.1

METER INFORMATION

Meter Number

8

Meter Name

Wanger Meters

Guid

b6e9e886-4bf9-4e64-b6b7-f0742f3374ce

Species Capacity

55

Meter Type

L5xxx

ADVANCED

Save

Exit

6.) Asigna un nombre y un número a tu medidor.

7.) Haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios en el medidor.

(Opciones avanzadas) Haz clic en la flecha hacia abajo para acceder a los botones de "Actualizar Firmware", "Restablecer Valores de Fábrica" y "Borrar Datos del Medidor".

File

Meters

Data

Species

Help

Disconnect

Settings

Import Data

Import Species

Create

Meter

Folder

Type here to search

▶ Data Drive

▶ My Data folder #1

▶ Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

▶ Species

▶ Meter

New Folder

Rename

Delete

Cut

Copy

Paste

Export

VIEW/PRINT

8.) Para generar un informe rápido, haz clic derecho en "Unidad de Datos" o en una carpeta específica.

Data Folder : /Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM

Comments

Summary

Histogram

Details

GROUP ▲	AVGMC ▲	STDDEV ▲	HIGH ▲	LOW ▲	READINGS ▲	SPECIES ▲	SG ▲	BEGIN TIME ▲	END TIME ▲	COMMENTS
/Data Drive/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM										
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM	
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM	
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.53	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM	
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM	
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.39	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM	
10	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.38	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM	
11	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.48	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM	STATS

9.) Haz clic en "Ver/Imprimir" para ver las carpetas seleccionadas "Resumen" e "Histograma".

10.) Para imprimir el informe, haz clic en "Imprimir".

Print/Export

Print

PDF Export to PDF

11.) Haz clic en "Exportar" para guardar la vista previa del "Resumen" y el "Histograma" en formato PDF.




Woodstat Pro Report

Page 1 of 1
Begin: 06/11/2025 12:04:36
End: 06/11/2025 12:15:41

GROUP	AVGMC	STDDEV	HIGH	LOW	READINGS	SPECIES	SG	BEGIN TIME	END TIME
/Data/Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM									
5	15.8	3.9	20.9	10.2	9	Fir, Cal Red	0.40	6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:05:10 PM
6	17.8	0.6	18.2	17.4	2	Fir, White	0.40	6/11/2025 12:05:45 PM	6/11/2025 12:05:46 PM
7	14.6	1.8	16.6	13.5	3	Hackberry	0.50	6/11/2025 12:06:19 PM	6/11/2025 12:06:25 PM
8	16.1	0.3	16.4	15.8	3	Douglas Fir	0.50	6/11/2025 12:06:48 PM	6/11/2025 12:06:51 PM
9	12.4	0.8	13.1	10.8	9	Fir, White	0.40	6/11/2025 12:13:54 PM	6/11/2025 12:14:04 PM
10	14.6	1.7	16.0	12.7	7	Fir, Cal Red	0.40	6/11/2025 12:14:31 PM	6/11/2025 12:14:37 PM
11	17.2	1.2	19.0	15.5	8	Douglas Fir	0.50	6/11/2025 12:15:22 PM	6/11/2025 12:15:41 PM
	15.2	2.7	20.9	10.2	41			6/11/2025 12:04:36 PM	6/11/2025 12:15:41 PM

Histogram



END TIME

COMMENTS

1/2025 12:05:10 PM

1/2025 12:05:46 PM

1/2025 12:06:25 PM

1/2025 12:06:51 PM


1/2025 12:14:04 PM

1/2025 12:14:37 PM

1/2025 12:15:41 PM

1/2025 12:15:41 PM

STATS



File **Meters** Data Species Help

Disconnect Settings Import Data Import Species Create Folder

Type here to search

- Data Drive
 - My Data folder #1
 - Quick Import 6/11/2025 12:16:05 PM
 - Species
 - Meter**
 - Fredrico
 - Wanger Meters**

NUMBER	NAME	SPECIES	SG	SPECIES CAPACITY	LAST CALIBRATION TIME	METER TYPE
17	Fredrico	Fir, White	0.39	55	5/28/2025 2:04:32 PM	L5xxx
8	Wanger Meters	Douglas Fir	0.48	55	6/3/2025 12:48:45 PM	L5xxx

12.) Para desconectar seu medidor, clique em “Medidores” no menu superior e selecione “Desconectar”. Para visualizar as alterações do medidor, desconecte o cabo USB.